

TERREAU
OU FIBRES
DE COCO

Voici des suggestions de mélanges de substrats recommandés lorsque les BioTabs sont utilisés en conjonction avec les produits de la gamme AutoPot.

50 % fibres de coco – 50 % Billes d'argile
50 % terreau – 50 % Billes d'argile

50 % fibres de coco – 50 % Perlite
50 % terreau – 50 % Perlite

Choisir un de ces mélanges

Conseils d'utilisation

1

2

3

4



PREPARATION

1 Ajouter

STARTREX :

8.5 litre:
2 c. à s.
(25 grammes)

15 litre:
4 c. à s.
(50 grammes)

25 litre:
6 c. à s.
(75 grammes)

Mélanger
soigneusement.

2 Creuser

un trou de plantation.

Répartir dans
chaque trou :

MYCOTREX:

8,5 litre pot:
5 c. à c. rases
(5 grammes)

15 litre pot:
5 c. à c. rases
(5 grammes)

25 litre pot:
5 c. à c. rases
(5 grammes)

3 Planter

vosre bouture ou vosre
plante.

8.5litre: Enfoncer
2 GROWTABS*
de 10 cm dans le
terreau ou la fibre
de coco.

15litre: Enfoncer
2 GROWTABS
à 10 centimètres

25litre: Enfoncer
3 GROWTABS
à 20 centimètres

4 Bien

arroser le pot avec une
solution dosée à raison
d'une c.à c. rase (1 g)

d'ORGATREX
et d'1 c. à c. rase (1 g) de
BACTREX
par litre d'eau.

NE PAS ALLUMER VOTRE
SYSTEME PENDANT 7
JOURS.

Pour les utilisateurs de cocos:
arrosez vos plantes pendant les
10 premiers jours avec une solution
de 5 ml orgatrex par litre d'eau.

BIO
TABS.NL
ORGANIC GROWING

Guide de culture en
pot avec AutoPot
Adapté au TERREAU ou
aux FIBRES DE COCO

cuillère à café & cuillère à soupe

RESERVOIR
AUTOPOT : EAU
DU ROBINET
SEULEMENT

BIOTABS ♥ AUTOPOT



SEMAINE 1



SEMAINE 2



SEMAINE 5



C'EST LE MOMENT
DE RÉCOLTER !

ORGATREX :

Si besoin, 2 ml par
litre d'eau du robinet
à chaque arrosage.

NE PAS ALLUMER
VOTRE SYSTEME
PENDANT 7 JOURS.



Remplir

vosre réservoir
exclusivement d'eau
du robinet.

Brancher vosre
réservoir
sur vosre système
AutoPot.

Diluer :

20 ml
d'ORGATREX
et 1 c. à c. rase de
BACTREX
dans 500 ml d'eau
du robinet.

PAR pot :
Administrer 500 ml de
cette solution en une
seule fois !

NE JAMAIS verser cette
solution dans vosre
réservoir.

Si vous pensez que
vos plants requièrent
un apport supplé-
mentaire d'engrais,
vous pouvez à tout
moment utiliser une
solution de 5 ml
d'ORGATREX et
d'1 g de BACTREX
par litre d'eau.

Pour les plants de
tomate, concombre,
poivron et aubergine :
au bout de
8 semaines, ajouter
1 GrowTab par pot, en
l'enfonçant de 10 cm
dans le substrat.

N.B. : QUEL QUE
SOIT LE STADE
DE DEVELOPPE-
MENT, IL EST
INUTILE DE
MESURER LE PH
ET LA CONDUCTI-
VITE (EC) DE LA
SOLUTION.

Je
cultive en
biologique en
**FIBRES DE COCO
OU TERREAU**

*GrowTabs est un engrais organique à diffusion lente.