

TERREAU
OU FIBRES
DE COCO

Voici des suggestions de mélanges de substrats recommandés lorsque les BioTabs sont utilisés en conjonction avec les produits de la gamme AutoPot.


50 % fibres de coco – 50 % Billes d'argile

50 % fibres de coco – 50 % Perlite

Choisir un de ces mélanges

BIOTABS ♥ AUTOPOT

Conseils d'utilisation



PREPARATION

1 Ajouter

STARTREX :

8.5 litre:
2 c. à s.
(25 grammes)

15 litre:
4 c. à s.
(50 grammes)

25 litre:
6 c. à s.
(75 grammes)

Mélanger soigneusement.

2 Creuser

un trou de plantation.

Répartir dans chaque trou :

MYCOTREX:

8,5 litre pot:
5 c. à c. rases
(5 grammes)

15 litre pot:
5 c. à c. rases
(5 grammes)

25 litre pot:
5 c. à c. rases
(5 grammes)

3 Planter

votre bouture ou votre plantule.

8.5litre: Enfoncer
2 GROWTABS*
de 10 cm dans le
terreau ou la fibre
de coco.

15litre: Enfoncer
2 GROWTABS
à 10 centimètres

25litre: Enfoncer
3 GROWTABS
à 20 centimètres

4 Bien

arroser le pot avec une solution dosée à raison d'une c.à c. rase (1 g)

d'ORGATREX
et d'1 c. à c. rase (1 g) de
BACTREX
par litre d'eau.

NE PAS ALLUMER VOTRE SYSTEME PENDANT 7 JOURS.

Pour les utilisateurs de cocos:
arrosez vos plantes pendant les
10 premiers jours avec une solution
de 5 ml orgatrex par litre d'eau.



SEMAINE 1



SEMAINE 2



SEMAINE 5



C'EST LE MOMENT DE RECOLTER !

RESERVOIR
AUTOPOT : EAU
DU ROBINET
SEULEMENT

ORGATREX :

Si besoin, 2 ml par litre d'eau du robinet à chaque arrosage.

NE PAS ALLUMER VOTRE SYSTEME PENDANT 7 JOURS.

Remplir

votre réservoir exclusivement d'eau du robinet.

Brancher votre réservoir sur votre système AutoPot.

Diluer :

20 ml
d'ORGATREX
et 1 c. à c. rase de
BACTREX
dans 500 ml d'eau du robinet.

PAR pot :
Administrer 500 ml de cette solution en une seule fois !

NE JAMAIS verser cette solution dans votre réservoir.

Si vous pensez que vos plants requièrent un apport supplémentaire d'engrais, vous pouvez à tout moment utiliser une solution de 5 ml d'ORGATREX et d'1 g de BACTREX par litre d'eau.

Pour les plants de tomate, concombre, poivron et aubergine : au bout de 8 semaines, ajouter 1 GrowTab par pot, en l'enfonçant de 10 cm dans le substrat.

N.B. : QUEL QUE SOIT LE STADE DE DEVELOPPEMENT, IL EST INUTILE DE MESURER LE PH ET LA CONDUCTIVITE (EC) DE LA SOLUTION.

Guide de culture en pot avec AutoPot
Adapté au TERREAU ou aux FIBRES DE COCO

BIO
TABS.NL
ORGANIC GROWING

cuilillère à café & cuillère à soupe

Je cultive en biologique en
FIBRES DE COCO
OU TERREAU

*GrowTabs est un engrais organique à diffusion lente.